

HABILITAR PERMISOS TOTALES EN WINDOWS VISTA

Para poder ejecutar un sistema correctamente bajo Windows Vista, es necesario habilitar los permisos Totales sobre la carpeta de instalación del software.


Para ver o asignar permisos en Windows Vista nos dirigimos hasta el archivo o carpeta (objeto) con el que deseamos trabajar.

Hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre el fichero o carpeta, seleccionamos "Propiedades" en el menú desplegable.




Por último nos dirigimos a la pestaña "Seguridad".

En ella, veremos en la parte superior los usuarios o grupos con permisos sobre el objeto y en la parte inferior los permisos que tienen asignados cada uno de ellos.






Para configurar los permisos de un fichero o carpeta en Windows Vista, acudimos a la [ventana de permisos](#) del fichero o carpeta que deseamos cambiar sus permisos.



En ella lo primero que hacemos será agregar el usuario o grupo al que asignaremos los permisos, si este no aparece en la lista superior.


Una vez agregado, el usuario o grupo aparece en el recuadro superior, lo seleccionamos.





En el recuadro inferior aparecerán los permisos que tiene asignado este usuario o grupo, si acabamos de agregar el usuario / grupo, los permisos que aparecen han sido asignados por defecto.

Hacemos clic en Editar.



Normalmente aparecerán unos casilleros en los que podemos elegir los permisos a denegar o permitir.

Si no apareciesen los casilleros modificables, aparecerán unos tic sobre los permisos denegados o permitidos, los cuales, no podremos cambiar.

Esto se debe a que los permisos para ese usuario han sido heredados.

[\(Ver cómo eliminar la herencia\)](#)

Si el usuario o grupo lo hemos agregado nosotros, tendremos total libertad para elegir los permisos que deseamos asignarle.


Una vez seleccionados todos los permisos permitidos y denegados, clicamos sobre Aceptar en todas las ventanas abiertas durante el proceso.

De esta manera quedan asignados los permisos, pero de una manera básica. Si queremos conocer con todo detalle los permisos que tiene asignado el usuario o grupo sobre el objeto, acudiremos a Opciones Avanzadas desde la ventana de permisos.




SIMPLE Software


...Si puede imaginarlo
PUEDE HACERSE!



Seleccionamos el usuario o grupo y hacemos clic en Editar.



Seleccionamos de nuevo el usuario o grupo y clicamos sobre Editar de nuevo.





SIMPLE
Software

...Si puede imaginarlo
PUEDE HACERSE!

En esta ventana veremos con todo detalle los permisos que tiene asignado el usuario sobre este objeto, entre ellos podemos ver con detalle la lista de permisos especiales que pueda tener asignado.

De este modo también podemos modificar los permisos cambiando los recuadros marcados y seguidamente Aceptando todas las ventanas abiertas durante el proceso.

